




Notas de Lanzamiento
Software MimioStudio 12.0



Aviso de Copyright

© 2019 Boxlight. Todos los derechos reservados.

Sobre MimioStudio

El software especializado para la clase MimioStudio™ es la solución de software que unifica los productos MimioClassroom™ y otras pantallas interactivas, que ofrece más opciones de aprendizaje que nunca. Las aulas de MimioStudio pueden aprender interactivamente utilizando las nuevas tabletas inalámbricas MimioPad™, la evaluación MimioVote™ y los dispositivos móviles equipados con la aplicación MimioMobile™. Con una licencia de software o hardware de MimioStudio, el docente puede conectar hasta tres dispositivos móviles utilizando la aplicación MimioMobile de forma gratuita.

La versión 12.0 proporciona soporte completo para pantallas 4K. Esta versión también agrega soporte para más dispositivos de hardware interactivo de Boxlight: el kit de pantalla táctil MimioFrame, el sistema colaborativo MimioSpace y las más recientes pantallas planas interactivas ProColor de Boxlight.

Además, esta versión proporciona mejoras a la funcionalidad de importación de archivos PDF, así como a los archivos PowerPoint, SMART Notebook y Promethean.



Soporte de Sistemas Operativos

Microsoft Windows

- Windows 7
- Windows 8
- Windows 10

Idiomas admitidos:

El software MimioStudio admite los siguientes idiomas:

Inglés**

Árabe

Bahasa Indonesia**

Bahasa Malayo*

Vasco**

Inglés británico

Catalán**

Chino simplificado

Chino tradicional**

Croata**

Danés

Holandés**

Finlandés**

Francés

Alemán

Griego**

Hebreo**

Hindi**

Húngaro

Italiano

Japonés

Coreano**

Noruego**

Polaco

Portugués (Brasil)

Portugués (Portugal)**

Rumano

Ruso

Eslovaco

Español

Sueco Turco

Vietnamita**

** Los temas de ayuda no están disponibles en este idioma, y el software usará de forma predeterminada la Ayuda en inglés.

V12.0 es una versión solo en inglés. V12.1 admitirá idiomas internacionales.



Nuevas Funciones y Mejoras:

Las siguientes son características y mejoras para la versión del software MimioStudio 12.

Nuevo para 12.1

- Soporte para idiomas internacionales.
- Función de Silencio Total para el sistema de audio MimioClarity™.
- Característica del editor de ecuaciones.
- Característica de tinta clara.
- Correcciones de errores.

Nuevo para 12.0

- Studio tiene una interfaz de usuario actualizada y está preparada para 4K.
- Posibilidad de usar páginas web incrustadas (usar Insertar> Página web).
- Los nuevos dispositivos (MimioFrame y MimioSpace) activan el software MimioStudio.
- Se incluyen herramientas de calibración y depuración para el kit MimioFrame y el sistema MimioSpace.
- Las resoluciones ultra ancho y UHD ahora están disponibles en Configuración de página.

Mejoras para 12.0

- Soporta las últimas pantallas planas interactivas ProColor.
- Mejoras para importar archivos SMART Notebook, Promethean y PowerPoint, así como documentos PDF.
- Instalador mejorado, reduciendo considerablemente el tiempo de instalación.



Problemas Conocidos

La calibración automática se muestra durante la instalación del software

Instale el software MimioStudio antes de conectar el cable USB desde el proyector 280.

MimioProjector 280 puede identificarse al principio como un mouse pad en una Mac

Recibirá de manera ocasional un mensaje de mouse pad detectado después de enchufar el cable USB del Proyector 280. Desaparecerá tan pronto como se complete la calibración automática.

La importación de un archivo PDF a Notebook muestra caracteres extraños

Es posible que la opción *Habilitar modo protegido al inicio* deba deshabilitarse.

1. Inicie Adobe Reader y seleccione Editar -> Preferencias.
2. Seleccione **General** para Adobe Reader X o **Seguridad (Mejorado)** para Adobe Reader XI desde el panel de navegación izquierdo.
3. En el inicio de la aplicación, desmarque la casilla **Habilitar Modo Protegido**.

El antivirus puede afectar la instalación de MimioStudio

La instalación de MimioStudio puede no ser exitosa cuando se está ejecutando el antivirus. Recomendamos desactivar el antivirus antes de instalar MimioStudio.

No es compatible con MimioPad y XI con Studio 12.0

MimioPad y Mimio XI ya no son oficialmente compatibles con MimioStudio.

Soporte limitado para reproducción automática de audio / video

El software MimioStudio 12 ya no admite la reproducción automática de ningún archivo multimedia. MimioStudio 8 y superior utilizarán los CODECS de programas multimedia que ya están



instalados en la computadora. Por ejemplo, para los usuarios de Windows con Windows Media Player, el software MimioStudio 11.0 / 11.1 reproducirá automáticamente un archivo WMV dentro de Notebook. Del mismo modo, el software MimioStudio 11.0 / 11.1 reproducirá automáticamente archivos MOV para usuarios de Mac con el programa QuickTime instalado. Linux no tiene un reproductor multimedia predeterminado para que el software MimioStudio lo aproveche. Un cuadro de diálogo emergente alertará a los usuarios cuando no sea posible la reproducción.

No hay actualizaciones automáticas

MimioStudio v12.0 es una descarga completa y no habrá actualizaciones automáticas para versiones anteriores.

No hay soporte para TextTools

El software MimioStudio ha eliminado la compatibilidad con TextTools. No habrá teclado y teclado de escritura disponibles, sin embargo, los usuarios pueden usar el teclado incorporado del sistema operativo.

